

## Guia de Instalação



- **Instalação - Windows**
- **Solicitando a licença - Windows**
- **Instalação - Linux**
- **Solicitando a licença - Linux**



### Instalação - Windows (2000/XP/Vista)

- Insira o CD IDL 7.1 no seu drive de DVD-ROM;
- **OBS 1.:** se a janela de instalação não abrir automaticamente, selecione o diretório da unidade de DVD-ROM e execute o arquivo "Setup32.exe" ou "Setup64.exe", conforme a arquitetura do computador;
- Clique em "Install 32-bit IDL" ou "Install 64-bit IDL";
- Aguarde o configurador do instalador;
- Clique em "Next", leia os termos da licença e aceite, clicando em "Yes" para continuar;
- Selecione o modo de instalação do "IDL" ou "IDL VirtualMachine" e clique em "Next";
- **OBS 2.:** O modo de instalação "IDL VirtualMachine" não requer a execução das etapas de licenciamento;
- Clique em "Next" para aceitar o diretório de instalação do IDL padrão;
- **OBS 3.:** O diretório de instalação do IDL ou partição do HD não influencia no funcionamento do programa nem nas outras versões do IDL.
- Selecione as opções de pacotes de instalação e clique em Next;
- Clique em "Next" para continuar a instalação;
- Aguarde a inicialização da cópia de arquivos;
- Clique em Finish para encerrar a instalação.
- **OBS 4:** após a instalação o programa questionará se você que executar o aplicativo de licenciamento, clique em "No"/Não;
- **OBS 5:** a partir da versão IDL 7.0 o programa não gera, de forma automática, os menus de atalho na área de trabalho, após a instalação.



## Solicitação da licença - Windows

- A partir da área de trabalho do windows, acesse: Iniciar > Programas > IDL 7.1 > LMTools;
- Na interface LMTools, clique na aba "System Settings" e clique sobre o botão "Save HOSTID Info to a File" para salvar os dados da máquina;
- Defina um diretório de saída e nomeie o arquivo como "Lic\_IDL";
- Em seguida crie um e-mail cujo assunto seja "Solicit\_lic\_IDL"; anexe o arquivo gerado "Lic\_IDL" e no corpo da mensagem informe o nome da pessoa ou instituição responsável pela aquisição, o número da nota fiscal ou o número do contrato de manutenção. Envie o e-mail para [suporte@sulsoft.com.br](mailto:suporte@sulsoft.com.br);

Você receberá a sua licença dentro de no máximo 24 horas após o recebimento da mensagem "Solicit\_lic\_IDL " pela SulSoft. Na mensagem, além da licença, também estará descrito o procedimento de licenciamento.



## Instalação - LINUX/UNIX

software.

- Insira o CD IDL 7.1 no seu drive de DVD-ROM;
- Digite, dentro do terminal, o comando `/mount /mnt/cdrom` para montar o dispositivo de CD-ROM, acesse o diretório `/mnt/cdrom` e execute o `xinstall.sh` (comando `./xinstall.sh`);
- Aguarde a configuração do instalador;
- Clique em "Next", leia os termos da licença e aceite, clicando em "Yes" para continuar;
- Clique em "Next" para aceitar o diretório de instalação do IDL padrão;
- **OBS 1:** O diretório de instalação do IDL ou partição do HD não influencia no funcionamento do programa nem nas outras versões do IDL.
- Selecione as opções de pacotes de instalação e clique em Next;
- Clique em "Next" para continuar a instalação;
- Aguarde a inicialização da cópia de arquivos;
- Clique em Finish para encerrar a instalação;
- **OBS 2:** Após a instalação o programa questionará se você que executar o aplicativo de licenciamento, clique em "No"/Não;
- **OBS 3:** A partir da versão IDL 7.1 o programa não gera, de forma automática, os menus de atalho na área de trabalho, após a instalação.



## Solicitação da licença - LINUX/UNIX

- Localize o diretório de instalação (Default: `cd /usr/local/exelis/`);
- Execute o comando `cd idl64/bin/bin.linux.x86/`;
- Execute o comando `./lmhostid>hostid`;
- Em seguida crie um e-mail cujo assunto seja "Solicit\_lic\_IDL"; anexe o arquivo gerado "hostid" (localizado no diretório `exelis/idl64/bin/bin.linux.x86/`) e no corpo da mensagem informe o nome da pessoa ou instituição responsável pela aquisição, o número da nota fiscal ou o número do contrato de manutenção. Envie o e-mail para **[suporte@sulsoft.com.br](mailto:suporte@sulsoft.com.br)**;
- Você receberá a sua licença dentro de no máximo 24 horas após o recebimento da mensagem "Solicit\_lic\_IDL" pela SulSoft. Na mensagem, além da licença, também estará descrito o procedimento de licenciamento.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo e-mail:

**[suporte@sulsoft.com.br](mailto:suporte@sulsoft.com.br)**